

Schachenmayr 
SINCE 1822
REGIA

Season Color

Anleitung
für Season Color Socken



Technik des Sockenstrickens

MATERIAL:

Schachenmayr Regia, 4-fädig, Season

Color, Fb. 09/409 (mistelzweig color).

Größe 22/23 bis 32/33: 50 g, Größe 34/35 bis 42/43: 100 g, Größe 44/45 und 46/47: 100 – 150 g (je nach Schaftlänge), 1 Nadelspiel 2 - 3.

ANSCHLAG:

Siehe Bild 1. Die erforderlichen Maschen werden gleichmäßig oder nach Angabe in der Anleitung auf 4 Nadeln des Nadelspiels verteilt. Der Rundwechsel ist in der rückwärtigen Mitte, also zwischen der 4. und 1. Nadel. Diese Stelle ist automatisch durch den Anfangstraden gekennzeichnet.

Nun wird **der Schaft**, siehe Bild 2, in Runden gearbeitet. Man kann 3 – 5 cm Bündchen im Rippenmuster (z.B. 1 Masche rechts, 1 Masche links, oder wie auf dem Foto 2 Maschen rechts, 2 Maschen links im Wechsel) stricken. Durch den Wechsel von rechten und linken Maschen erhält das Bündchen Elastizität. Danach wird der Schaft glatt rechts weitergestrickt bis zu der gewünschten oder bis zur in der Tabelle angegebenen Schaftlänge. Nach dem Schaft arbeiten Sie den Fuß.

Bumerang-Ferse

Diese Ferse wird in Reihen glatt rechts über die Maschen der 1. und 4. Nadel gestrickt. Die Fersemaschen werden in 3 Teile geteilt, siehe Tabelle „Maschen für die Bumerang-

Ferse“. Danach werden verkürzte Reihen mit doppelten Maschen von außen nach innen über die Maschen der Außenteile und über die jeweils äußere Masche des mittleren Drittels gearbeitet, beginnend mit den äußeren Maschen der 1. bzw. 4. Nadel.

Hinweis: Bei dieser Ferse wird kein Zwickel gearbeitet.

1. Reihe (Hinreihe): Alle Maschen einschließlich der letzten Masche der 1. Nadel rechts stricken, wenden.

2. Reihe (Rückreihe): Die **doppelte Masche** arbeiten, siehe Bild 3.

Dafür den Faden vor die Arbeit legen, von rechts in die 1. Masche einstecken, dann Masche und Faden zusammen abheben und den Faden fest nach hinten ziehen. Dabei wird die Masche über die Nadel gezogen und liegt doppelt. Wird der Faden nicht fest genug angezogen, entstehen später Löcher. Den Faden wieder nach vorn nehmen und alle Maschen einschließlich der letzten Masche der 4. Nadel links stricken, wenden.

3. Reihe (Hinreihe): Eine **doppelte Masche** arbeiten, siehe Bild 4, dann alle Maschen bis zur doppelten Masche am Reihenende rechts stricken (die doppelte Masche bleibt ungestrickt), wenden.

4. Reihe: Eine doppelte Masche arbeiten und wieder bis vor die doppelte Masche links stricken, wenden.

Die 3. und 4. Reihe wiederholen, bis die letzten doppelten Maschen mit den äußeren Maschen des mittleren Drittels der Fersen-Maschen gearbeitet sind siehe Bild 5. Nun 2 Runden rechts über alle Maschen stricken. Dabei in der 1. Runde bei den doppelten Maschen beide Maschenteile zugleich erfassen und als 1 Masche rechts abstricken, siehe Bild 6.

Nach den 2 Runden wieder verkürzte Reihen mit doppelten Maschen, aber jetzt in entgegengesetzter Richtung von innen nach außen stricken.

1. Reihe (Hinreihe): Die Maschen des mittleren Drittels rechts stricken, wenden.

2. Reihe (Rückreihe): Eine doppelte Masche arbeiten. Nun links bis einschließlich der letzten Masche des mittleren Drittels zurückstricken, wenden.


3. Reihe: Eine doppelte Masche arbeiten. Nun rechts bis zur doppelten Masche stricken, diese wie beschrieben rechts stricken, die folgende Masche rechts stricken, dann wenden.

4. Reihe: Eine doppelte Masche arbeiten. Nun links bis zur doppelten Masche stricken, diese wie beschrieben links stricken,

die folgende Masche links stricken und wenden.

Die 3. und 4. Reihe wiederholen, bis auch über den äußeren Fersen-Maschen eine doppelte Masche gestrickt wurde. Nach der letzten Rückreihe wenden und noch 1 doppelte Masche arbeiten, die restlichen Maschen der **4. Nadel** rechts stricken. Dann in Runden weiterarbeiten, dabei in der 1. Runde die doppelten Maschen wie beschrieben rechts abstricken. Danach den **Fuß** in der in der Tabelle unter „Fußlänge bis Spitzenbeginn“ angegebenen Länge arbeiten, dann mit der Bandspitze beginnen.


Für die **Bandspitze**, siehe Bild 8, bei der 1. und bei der 3. Nadel bis 3 Maschen vor Ende der Nadel stricken, dann 2 Maschen rechts zusammenstricken und die letzte Masche rechts stricken, bei der 2. und 4. Nadel die 1. Masche rechts stricken und die beiden folgenden Maschen rechts überzogen zusammenstricken. Diese Abnahmen wie in der Tabelle angegeben wiederholen bis noch 8 Maschen übrig sind. Diese Maschen mit doppeltem Faden fest zusammenziehen oder die Maschen der seitlichen Bänder im Maschenstich verbinden.




1. Anschlag




2. Schaft




3. Doppelte Masche
am Beginn der Rückreihe



4. Doppelte Masche
am Beginn der Hinreihe



5. Äußere doppelte Maschen
und mittleres Drittel



6. Abstricken der
doppelten Maschen



7. Fertige Bumerang-Ferse



8. Bandspitze

**Größentabelle für Socken aus Schachenmayr Regia, 4-fädig Season Color
Maschenprobe: Mit Nadeln 2 – 3 bei glatt rechts: 30 M und 42 R/Rd = 10 x 10 cm.**

Größe	22/23	24/25	26/27	28/29	30/31	32/33	34/35	6/37	38/39	40/41	42/43	44/45	46/47
Fußlänge (cm)	14,5	15,5	17	18	19,5	21	22	23,5	25	26,5	27,5	28,5	30
Anschlag (M)	44	48	48	52	52	56	56	60	60	64	64	68	72
M je Nadel	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	18
Schaftlänge (cm)	10	11	12	12	13	14	16	16	18	18	19	19	20
Fersenbreite (M)	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32	34	36
Maschen für die Bumerang-Ferse	7/8/7	8/8/8	8/8/8	8/10/8	8/10/8	9/10/9	9/10/9	10/10/10	10/10/10	10/12/10	10/12/10	11/12/11	12/12/12
Fußlänge bis Spitzenbeginn (cm)	11,5	12,5	14	14	15,5	17	18	18,5	20	21	22	22,5	24
Abnehmen für die Bandspitze nach der 1. Abnahmerunde													
in der 4. Runde	-	-	-	-	-	-	-	1x	1x	1x	1x	1x	1x
in jeder 3. Runde	1x	1x	1x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x
in jeder 2. Runde	3x	3x	3x	3x	3x	3x	3x	3x	3x	3x	3x	4x	4x
in jeder Runde	4x	5x	5x	5x	5x	6x	6x	6x	6x	7x	7x	7x	8x